

EDIUS Xシリーズサイレントインストールオプション一覧

オプション	設定内容	対象製品			
		EDIUS	Mync	EDIUS Hub	FL server*1
/passive *2	ユーザーにプロンプトやエラーメッセージを表示しません。	✓	✓	✓	-
/quiet *2	ユーザーインターフェイスを表示せずにインストールを実行します。	✓	✓	✓	-
/norestart *2	インストール後にOSを再起動しません。	✓	✓	-	-
NO_DETECTCHECK={Num}	現在EDIUS Hubがインストールされているかを確認します。 Num 0: EDIUS Hubがインストール済みかを確認します。(デフォルト) Num 1: EDIUS Hubがインストール済みかを確認しません。	-	-	✓	-
UserName={UserName}	外部レンダーエンジンを実行するユーザー名を指定します。	-	-	✓	-
UserPassword={UserPassword}	外部レンダーエンジンを実行するユーザーのパスワードを指定します。	-	-	✓	-
InstallAll={Num}	Num 0: InstallEdiusHub と InstallRenderEngine オプションの組み合わせで EDIUS Hub サーバーをインストールします。 Num 1: すべてのコンポーネントをインストールします(デフォルト)	-	-	✓	-
InstallEdiusHub={Num}	Num 0: Hub サーバーコンポーネントをインストールしません(デフォルト) Num 1: Hub サーバーコンポーネントをインストールします。	-	-	✓	-
InstallRenderEngine={Num}	Num 0: 外部レンダーエンジンコンポーネントをインストールしません(デフォルト) Num 1: 外部レンダーエンジンコンポーネントをインストールします。	-	-	✓	-
ImportFloatingLicenseSettings={Num}	Num 0: 既存のフローティングライセンス設定を引き継ぎません。 Num 1: 既存のフローティングライセンス設定を引き継ぎます(デフォルト)	-	-	✓	-
ImportSettings={Num}	Num 0: 既存のフローティングライセンス設定を引き継ぎません。 Num 1: 既存のフローティングライセンス設定を引き継ぎます(デフォルト)	-	-	-	✓

*1 EDIUS Hub サーバーが稼働しないフローティングライセンスシステム用のサーバーを指します。 *2 Microsoft Standard Installer のコマンドライン オプションです。

NOTE: 特定のコンポーネントをインストールする場合、インストールしないコンポーネントはNum: 0で選択します。この選択を省略すると、それらはインストールされます。