

EDIUS 11シリーズサイレントインストールオプション一覧

オプション	設定内容	対象製品			
		EDIUS	Mync	Chorus Hub	FL server*1
/passive *2	ユーザーにプロンプトやエラーメッセージを表示しません。	✓	✓	✓	-
/quiet *2	ユーザーインターフェイスを表示せずにインストールを実行します。	✓	✓	✓	-
/norestart *2	インストール後にOSを再起動しません。	✓	✓	-	-
NO_DETECTCHECK={Num}	現在Chorus Hubがインストールされているかをチェックします。 Num 0: Chorus Hubがインストール済みかをチェックします。(デフォルト) Num 1: Chorus Hubがインストール済みかをチェックしません。	-	-	✓	-
CreateShortcut={Num} ****	デスクトップショートカットの作成を設定します。 Num 0: デスクトップショートカットを作成しません。 Num 1: デスクトップショートカットを作成します。(デフォルト)	✓	✓	-	-
EnableTelemetry={Num} ****	診断と使用状況データの送信を行うかどうかを設定します。 Num 0: 送信しません。 Num 1: 送信します。(デフォルト)	✓	-	-	-
UserName={UserName}	外部レンダーエンジンを実行するユーザー名を指定します。	-	-	✓	-
UserPassword={UserPassword}	外部レンダーエンジンを実行するユーザーのパスワードを指定します。	-	-	✓	-
InstallAll={Num}	Num 0: InstallEdiusHub と InstallRenderEngine オプションの組み合わせで Chorus Hub サーバーをインストールします。 Num 1: すべてのコンポーネントをインストールします(デフォルト)	-	-	✓	-
InstallEdiusHub={Num}	Num 0: Hub サーバーコンポーネントをインストールしません(デフォルト) Num 1: Hub サーバーコンポーネントをインストールします。	-	-	✓	-
InstallRenderEngine={Num}	Num 0: 外部レンダーエンジンコンポーネントをインストールしません(デフォルト) Num 1: 外部レンダーエンジンコンポーネントをインストールします。	-	-	✓	-
ImportFloatingLicenseSettings={Num}	Num 0: 既存のフローティングライセンス設定を引き継ぎません。 Num 1: 既存のフローティングライセンス設定を引き継ぎます(デフォルト)	-	-	✓	-
ImportSettings={Num}	Num 0: 既存のフローティングライセンス設定を引き継ぎません。 Num 1: 既存のフローティングライセンス設定を引き継ぎます(デフォルト)	-	-	-	✓
DisableUninstallOldMync={Num}	Num 0: 旧バージョンのMyncをアンインストールします(デフォルト) Num 1: 旧バージョンのMync*5 をアンインストールしません。	✓	✓	-	-
InstallMync={Num} *3	Num 0: Mync 11をインストールしません。 Num 1: Mync 11をインストールします(デフォルト)	✓	-	-	-

*1 Chorus Hub サーバーが稼働しないフローティングライセンスシステム用のサーバーを指します。 *2 Microsoft Standard Installer のコマンドライン オプションです。

*3 11.21.16632以降のビルドが必要です。 *4 11.22.18180以降のビルドが必要です。 *5 Ver.10.x, 1.xのMyncが対象です。

NOTE: 特定のコンポーネントをインストールする場合、インストールしないコンポーネントはNum: 0で選択します。この選択を省略すると、それらはインストールされます。