

EDIUS ジャンプアップグレード製品のライセンス認証手順

本書は EDIUS ジャンプアップグレード製品のライセンス認証手順について説明しています。本書では EDIUS Pro 9 ジャンプアップグレードのライセンス認証をする手順を例として記載しています。

1. GV License Manager によるライセンス認証をしない製品

お持ちの旧バージョンが GV License Manager によるライセンス認証をしない場合は、手順が一部異なりますので、記載内容をお読みの上操作を行ってください。

GV License Manager によるライセンス認証をしない製品


- EDIUS Pro 6, EDIUS 6 Broadcast
- EDIUS Pro 5, Pro 4, Pro 3
- EDIUS 3 for HDV
- EDIUS 2.0
- EDIUS Neo 3, Neo 2 Booster, Neo 2, Neo

2. 旧バージョンのライセンス

アップグレード製品のライセンス認証にはアップグレード対象になる旧バージョンの EDIUS のシリアルナンバーが必要です。このライセンスが現在認証されているかどうかによって、アップグレード製品のライセンス認証手順が異なります。

旧バージョンのライセンスが認証済みかどうかは以下の手順で確認できます。

- 1) Windows タスクトレイにある GV License Manager アイコンを右クリックして、[ライセンス一覧] コンテキストメニューを選択します。GV License Manager アイコンが表示されていない場合は、スタートメニューの Grass Valley > GV LicenseManager を選択してください。



- 2) ライセンス一覧が表示されます。旧バージョンのライセンスが白文字で表示されていれば、旧バージョンのライセンスが正常に認証されている状態になります。ここでライセンスが表示されていない場合は、アップグレード製品のライセンス認証時に旧バージョンのシリアルナンバーを入力します。



- 3) ライセンス一覧ウィンドウ右端の X ボタンをクリックしてウィンドウを閉じます。

NOTE:

お持ちの旧バージョンが GV License Manager によるライセンス認証を行わない場合は、ジャンプアップグレード製品のライセンス認証時に旧バージョンのシリアルナンバーを入力してください。


3. 旧バージョンのアンインストール

旧バージョンのアンインストールが完了していない場合は、ジャンプアップグレード製品をインストールする前にアンインストールしてください。お持ちの旧バージョンが GV License Manager によるライセンス認証を行う製品の場合は、アンインストール時にライセンス認証解除を行うかどうかの確認画面が表示されます。ライセンス認証解除を行わずにアンインストールしてください。

4. アップグレード製品のライセンス認証

3-1. 旧バージョンのライセンス認証が完了している場合

- 1) インストールした EDIUS を起動します。
- 2) 以下の画面が表示されますので、アップグレード製品のシリアルナンバーを入力して [OK] をクリックします。




- 3) 認証が実行されます。認証が完了すると eID (EDIUS ID) ログイン画面が表示されますので、ID とパスワードを入力してログインします。


3-2. 旧バージョンのライセンス認証が完了していない場合

NOTE: お持ちの旧バージョンが GV License Manager によるライセンス認証を行わない製品の場合もこちらの手順を実行してください。

- 1) インストールした EDIUS を起動します。
- 2) 以下の画面が表示されますので、アップグレード製品のシリアルナンバーを入力して [OK] をクリックします。



- 3) アップグレード対象製品のシリアルナンバーを入力して [登録] をクリックします。



- 4) アップグレード製品と旧バージョンの両ライセンスの認証が実行されます。認証が完了すると eID (EDIUS ID) ログイン画面が表示されますので、ID とパスワードを入力してログインします。