

## EDIUS 11シリーズサイレントインストールオプション一覧

| オプション                               | 設定内容                                                                                                                        | 対象製品  |      |            |             |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------------|-------------|
|                                     |                                                                                                                             | EDIUS | Mync | Chorus Hub | FL server*1 |
| /passive *2                         | ユーザーにプロンプトやエラーメッセージを表示しません。                                                                                                 | ✓     | ✓    | ✓          | -           |
| /quiet *2                           | ユーザーインターフェイスを表示せずにインストールを実行します。                                                                                             | ✓     | ✓    | ✓          | -           |
| /norestart *2                       | インストール後にOSを再起動しません。                                                                                                         | ✓     | ✓    | -          | -           |
| NO_DETECTCHECK={Num}                | 現在Chorus Hubがインストールされているかをチェックします。<br>Num 0: Chorus Hubがインストール済みかをチェックします。(デフォルト)<br>Num 1: Chorus Hubがインストール済みかをチェックしません。  | -     | -    | ✓          | -           |
| CreateShortcut={Num} ****           | デスクトップショートカットの作成を設定します。<br>Num 0: デスクトップショートカットを作成しません。<br>Num 1: デスクトップショートカットを作成します。(デフォルト)                               | ✓     | ✓    | -          | -           |
| EnableTelemetry={Num} ****          | 診断と使用状況データの送信を行うかどうかを設定します。<br>Num 0: 送信しません。 Num 1: 送信します。(デフォルト)                                                          | ✓     | -    | -          | -           |
| UserName={UserName}                 | 外部レンダーエンジンを実行するユーザー名を指定します。                                                                                                 | -     | -    | ✓          | -           |
| UserPassword={UserPassword}         | 外部レンダーエンジンを実行するユーザーのパスワードを指定します。                                                                                            | -     | -    | ✓          | -           |
| InstallAll={Num}                    | Num 0: InstallEdiusHub と InstallRenderEngine オプションの組み合わせで Chorus Hub サーバーをインストールします。<br>Num 1: すべてのコンポーネントをインストールします(デフォルト) | -     | -    | ✓          | -           |
| InstallEdiusHub={Num}               | Num 0: Hub サーバーコンポーネントをインストールしません(デフォルト)<br>Num 1: Hub サーバーコンポーネントをインストールします。                                               | -     | -    | ✓          | -           |
| InstallRenderEngine={Num}           | Num 0: 外部レンダーエンジンコンポーネントをインストールしません(デフォルト)<br>Num 1: 外部レンダーエンジンコンポーネントをインストールします。                                           | -     | -    | ✓          | -           |
| ImportFloatingLicenseSettings={Num} | Num 0: 既存のフローティングライセンス設定を引き継ぎません。<br>Num 1: 既存のフローティングライセンス設定を引き継ぎます(デフォルト)                                                 | -     | -    | ✓          | -           |
| ImportSettings={Num}                | Num 0: 既存のフローティングライセンス設定を引き継ぎません。<br>Num 1: 既存のフローティングライセンス設定を引き継ぎます(デフォルト)                                                 | -     | -    | -          | ✓           |
| DisableUninstallOldMync={Num}       | Num 0: 旧バージョン(Ver.1.7x)のMyncをアンインストールします(デフォルト)<br>Num 1: 旧バージョン(Ver.1.7x)のMyncをアンインストールしません。                               | ✓     | ✓    | -          | -           |
| InstallMync={Num} *3                | Num 0: Mync 11をインストールしません。<br>Num 1: Mync 11をインストールします(デフォルト)                                                               | ✓     | -    | -          | -           |

\*1 Chorus Hub サーバーが稼働しないフローティングライセンスシステム用のサーバーを指します。 \*2 Microsoft Standard Installer のコマンドライン オプションです。

\*3 11.21.16632以降のビルドが必要です。 \*4 11.22.18180以降のビルドが必要です。

NOTE: 特定のコンポーネントをインストールする場合、インストールしないコンポーネントはNum: 0で選択します。この選択を省略すると、それらはインストールされます。