

サーバー証明書の取得手順

Internet オプションの設定


1. Win + R キーを押します。
2. 表示された入力欄に inetcpl.cpl と入力し、OK をクリックします。
3. [詳細設定] タブを選択します。
4. 下方へスクロールし、セキュリティ セクション内の [TLS 1.2 を使用する] にチェックが入っていることを確認します。
5. 適用 > OK の順にクリックします。

Microsoft Edge の設定


1. Microsoft Edge を起動します。
2. Alt + F キーを押し、メニューから [設定] を選択します。
3. 左側のメニューから [既定のブラウザ] を選択します。
4. Internet Explorer モードでサイトの再読み込みを許可 を [許可] に設定します。
5. [ページの追加] をクリックして、<https://activation1.grassvalley.com/> を入力して[追加] をクリックします。
6. 設定を閉じます。

Flexera ライセンスサーバー証明書の取得

1. Microsoft Edge を起動します。
2. アドレスバーに <https://activation1.grassvalley.com/> を入力します。
3. 以下の画面が表示されていることを確認し、そのまま表示状態を維持します。




4. サイト情報の表示(赤枠部分)をクリックします。




5. 接続がセキュリティで保護されています を選択します。

6. 証明書を表示する(赤枠部分)をクリックします。



7. 表示される証明書の [詳細] を選択します。

8. CRL 配布ポイント を選択します。表示される画面を 'FlexeraCertificate' のファイル名で静止画保存します。



9. [OK] をクリックします。


10. 保存した静止画ファイルをテクニカルサポートへお送りください。

EDIUS 11 Pro を使用している場合は、eID サーバー証明書の取得も必要です。次の項目の作業を引き続き行ってください。

eID サーバー証明書の取得


1. Microsoft Edge を起動します。
2. アドレスバーに <https://ediusid1.grassvalley.com/> を入力します。
3. 以下の画面が表示されていることを確認し、そのまま表示状態を維持します。

4. サイト情報の表示(赤枠部分)をクリックします。




5. 接続がセキュリティで保護されています を選択します。

6. 証明書を表示する(赤枠部分)をクリックします。



7. 表示される証明書の [詳細] を選択します。

8. CRL 配布ポイント を選択します。表示される画面を'eIDCertificate' のファイル名で静止画保存します。



9. [OK] をクリックします。

10. 保存した静止画ファイルをテクニカルサポートへお送りください。