

HDWS/REXCEED シリーズ

ノンリニア編集ワークステーション

EDIUS アップグレード手順書

2021年9月

www.grassvalley.com



もくじ

1.	はじめに	2
2.	対象機種	2
3.	重要 : Windows サインインするユーザーについて	2
4.	重要:作業順序について	2
5.	重要:Windows のバージョンアップ	2
6.	アップグレード作業前の確認	2
7.	EDIUS 9 のアンインストール	2
8.	作業用メディアの作成	3
9.	ビデオハードウェアドライバーのアップグレード	3
10.	EDIUS のアップグレード	5
	10-1. EDIUS X をインストールする	5
	10-2. Disc Burner 用メニューテンプレートのインストール	6
	10-3. EDIUS X ライセンス認証	6
11.	EDIUS の起動	9
12.	シリアルナンバーシールの貼付	_ <u>q</u>



1. はじめに

本書では、ノンリニア編集ワークステーションに搭載のビデオ編集ソフトウェア(EDIUS Workgroup)のアップグレード手順について説明しています。本書をよくお読みの上、作業を行っていただきますようお願いいたします。

2. 対象機種

EDIUS 9 がプリインストールされた Windows 10 で動作している HDWS, REXCEED シリーズ

3. 重要: Windows サインインするユーザーについて

アップグレードを行う際は以下のアカウントでサインインしてください。これ以外のユーザーでサインインして作業すると必要な更新、変更が行われないおそれがあります。

HDWS シリーズ: Administrator REXCEED シリーズ: GV-TK

4. 重要:作業順序について

アップデート作業は必ず章番号の順序で行ってください。作業順序が入れ替わると、必要な更新や設定変更が正し く適用されず、アップデート後のシステムが正常動作しないおそれがあります。

5. 重要: Windows のバージョンアップ

EDIUS X は Windows 10 Version 1903 以降で動作します。現在インストールされているバージョンがこれより旧い場合は、<u>当社ホームページ</u>で公開している手順書をご覧の上、Windows のバージョンアップを行ってください。

6. アップグレード作業前の確認

アップデート作業を行う前に以下の事項をあらかじめ確認してください。

- 1) アップグレードは 1 時間程度を要します(作業用メディア作成時間を除きます)。
- 2) サードパーティー製プラグインを使用される場合は、EDIUS アップグレード後に EDIUS X 対応バージョンをインストールしてください。
- 3) ソフトウェアのインストール/アンインストールを始める前に、起動しているアプリケーションソフトウェア がある場合はあらかじめ終了してください。
 - *常駐プログラムがある場合、その停止もしくは終了の方法については各メーカーまでご確認ください。

7. EDIUS 9 のアンインストール

Windows の設定 > システム > アプリと機能 より、現在インストールされている以下のソフトウェアをアンインストールします。アンインストール後は Windows を再起動してください。

- 1) サードパーティー製プラグイン(インストールされている場合のみ)
- 2) EDIUS 9 (アンインストール時に表示される「ライセンスの認証を解除する」のチェックは外してください)
- 3) Mync (アンインストール時に表示される「ライセンスの認証を解除する」のチェックは外してください)
- 4) GV License Manager
- 5) AJA Retail Installer 15.2.3-x64



8. 作業用メディアの作成

2GB 以上の空き容量がある USB メモリーに下表の通りフォルダーを作成してファイルをダウンロード、保存します (ソフトウェア名をクリックするとダウンロードできます)。


フォルダー	ソフトウェア
EDIUSInstaller	EDIUS X インストーラー
DiscTemplate	DVD/Blu-ray メニューテンプレート *
HWDriver	<u>AJA ソフトウェアインストーラー15.5.3</u> * ※1

^{*}ダウンロードしたファイルを解凍してから USB メモリーにコピーします。


9. ビデオハードウェアドライバーのアップグレード

NOTE: この作業は HDWS シリーズ、KONA1 ボードへ換装した REXCEED Z シリーズのみが対象です。この条件に該当しない場合、本項は省略して「10. EDIUS のアップグレード」へ進んでください。

- 1) 作業用メディアの HWDriver フォルダーにある AJA_Win_Retail_15_5_3_x.exe をダブルクリックします。
- 2) [Options] をクリックします。



3) 全項目の選択を外し、[OK] をクリックします。




- 4) "I agree..." にチェックをつけて [Install] をクリックします。
- 5) [Next] をクリックします。


^{※1} HDWS シリーズ、KONA1 ボードへ換装した REXCEED Z シリーズのみが対象です。



6) [Complete] をクリックします。



- 7) [Install] をクリックします。
- 8) [Finish] をクリックします。
- 9) [Close] をクリックします。
- 10) Windows を再起動します。
- 11) ハードウェアのファームウェア更新ダイアログが表示されますので [OK] をクリックします。




*画面は REXCEED W シリーズのものです。


12) "Desired" に以下が表示されていることを確認して [Install] をクリックします。

HDWS: KONA 4(4K) – 2020/03/25 **REXCEED Z**: KONA 1 – 2019/07/12

13) [Continue] をクリックします。



14) [Shut Down] をクリックします。



- 15) ワークステーションを起動します。
- 16) Windows デバイスマネージャーを開きます。




17) サウンド、ビデオ、およびゲームコントローラーを開き、AJA デバイスが表示されていることを確認します。



HDWS

REXCEED

18) AJA System Audio を右クリックし [デバイスを無効化する] を選択します。



19) AJA デバイスの認識状態が以下のようになっていることを確認します。




20) デバイスマネージャーを閉じます。

10. EDIUS のアップグレード

10-1. EDIUS X をインストールする

- 1) 作業用メディアの EDIUSInstaller フォルダーを開き、インストーラーをダブルクリックします。
- 2) 「使用許諾契約に同意します」にチェックをつけて[インストール] をクリックします。 **NOTE**: 「診断と使用状況のデータをグラスバレーに自動送信する」のチェックは外します。





- 3) [次へ] をクリックします。
- 4) インストール先を変更せずに [次へ] をクリックします。
- 5) [次へ] をクリックします。
- 6) [インストール] をクリックします。EDIUS のインストールが行われます。
- 7) [完了] をクリックします。続いて、MyncとGV License Managerのインストールが行われます。



8) [再起動] をクリックします。ダイアログに [閉じる] ボタンのみが表示されている場合は、[閉じる] をクリックします。再起動した場合は、再起動が完了したら完了です。



10-2. Disc Burner 用メニューテンプレートのインストール

- 1) 作業用メディアの DiscTemplate フォルダーを開き、EDIUS_X_DVDMenuStyle.msi をダブルクリックします。
- 2) テンプレートのインストールが行われます。インストール進捗を示す画面が消えたらインストールは完了です。

10-3. EDIUS X ライセンス認証

EDIUS のライセンス認証は3つの作業内容に分けて行います。

- 1) 認証 ID ファイルの発行
- 2) オフライン認証



3) 認証ファイルの登録

10-3-1. 認証 ID ファイルの発行


- 1) USB メモリーのルートに GVLM フォルダーを作成します。
- 2) ワークステーションに USB メモリーを接続します。
- 3) [スタート] > [Grass Valley] > [GV License Manager] を選択します。
- 4) Windows タスクトレイにある GV License Manager アイコンを右クリックして [ライセンス一覧] を選択します。



5) [オフラインでの認証 ID ファイルの生成] ボタンをクリックします。



6) 以下の画面が表示されますので、EDIUS 9のシリアルナンバーを入力して [OK] を クリックします。



7) USB メモリーの GVLM フォルダーを選択して [フォルダーの選択] をクリックします。



8) [OK] をクリックします。




9) ワークステーションから USB メモリーを取り外します。



10-3-2. オフライン認証


- 1) ワークステーションから取り外した USB メモリーをインターネットに接続されている PC に接続します。
- 2) ファイルエクスプローラーで USB メモリーを開き、GVLM > Activation フォルダーを 開きます。
- 3) GVActivation.exe をダブルクリックします。



4) [はい] をクリックします。



5) [OK] をクリックします。



6) USB メモリーを取り外します。

10-3-3. 認証ファイルの登録

- 1) USB メモリーをワークステーションに接続します。
- 2) Windows タスクトレイにある GV License Manager アイコンを右クリックして [ライセンス一覧] を選択します。




3) [オフラインでの認証 認証ファイルの登録] ボタンをクリックします。






4) USB メモリーの GVLM > Activation フォルダーを開き [開く] ボタンをクリックします。



5) EDIUS X Turnkey が一覧に登録されたら認証は完了です。ライセンス一覧を閉じます。

11. EDIUS の起動

- 1) デスクトップにある EDIUS X ショートカットをダブルクリックします。
- 2) eID ログイン画面が表示された場合は、[スキップ] ボタンをクリックします。
- 3) [設定] > [システム設定] > [ハードウェア] > [プレビューデバイス] を選択します。
- 4) KONA x Output を選択します。



5) [OK] ボタンをクリックします。

12. シリアルナンバーシールの貼付

アップグレードキットに付属のシリアルナンバーシール(6 桁+16 桁)を旧バージョンのシリアルナンバーシール横に貼付します。

NOTE: EDIUS X シリアルナンバーはターンキーの修理などで再度ライセンス認証を行う際に必要になります。シリアルナンバーシールの貼付はもれなく行ってください。